

1. Para poder incorporar cuentas externas del tipo IMAP o POP3 al propio cliente web de Zimbra 8 nos dirigiremos primeramente a **Preferencias** en **Cuentas**. Seleccionaremos la opción **Añadir cuenta externa**, que nos desplegara la configuración de esta:

Correo Contactos	Agenda Tareas Maletín <mark>Preferencias</mark> WebDAV	
Guardar Cancelar	Deshacer cambios	
Preferencias	Cuentas	
🎡 General	cuentus	
🚵 Cuentas	Nombre de cuenta Estado Dirección de correo	Tipo
🖂 Correo	Cuenta principal Aceptar demo@zimbrademo.net	Principal
🌱 Filtros	Añadir cuenta externa Añadir Perfil Eliminar	
🌛 Firmas		
a Fuera de la oficina	Configuración de la cuenta principal	
🤣 Direcciones fiables		
🔓 Contactos	Dirección de correo: demo@zimbrademo.net	
i Agenda	Nombre de cuenta: Cuenta principal	
🛓 Compartir		

2. **Rellenaremos** esta configuración a través de los datos que nos habrá facilitando anteriormente nuestro proveedor PIMEC. En **dirección de correo** añadiremos nuestra dirección PIMEC, un **nombre de cuenta** opcional, tipo de cuenta POP3, introduciremos nuestro **nombre de usuario** (normalmente es el nombre **anterior** a @ en la dirección de correo) en servidor escribiremos **zimbra.pimec.net** y escribiremos nuestra contraseña.

Al terminar pulsaremos **Configuración de prueba**, que nos indicará con una ventana si todos los datos son correctos. En caso de que este de un error, revisaremos los datos introducidos.

Configuración de la cuenta	externa			
Dirección de correo: Nombre de cuenta:	demo@zimbra.pimec.net DEMO PIMEC			
Tipo de cuenta:	РОРЗ ПМАР			
Nombre de usuario de la cuenta:	demo			
Servidor de correo:	zimbra.pimec.net			
Contraseña:	●●●●●●● Mostrar contraseña			
Configuración avanzada:	Cambiar puerto Pop 110 (110 es el predeterminado)			
	Utilizar una conexión cifrada (SSL) al acceder a este servidor			
	Configuración de prueba			
Descargar n Configuración de prueba				
Cuenta	Estado			
DEMO PIME	C Correcto			
	Aceptar Cancelar rgarlos			



NOTA:

• Por **POP3**, debemos indicar en **Descargar mensajes a:** si queremos que los mensajes vayan directamente a la **Bandeja de entrada** de nuestra cuenta de Zimbra, o si bien queremos que se cree una nueva carpeta que descargue los correos de forma independiente, **Carpeta: ...**:

Descargar mensajes a:	 Bandeja de entrada Carpeta: DEMO PIMEC
	Eliminar mensajes del servidor después de descargarlos

 Por IMAP, no se podrá descargar en la bandeja de entrada de Zimbra, siempre se creará a continuación de nuestra jerarquía de bandejas, otra bandeja (con las bandejas que contenga nuestra cuenta IMAP externo) donde se sincronizará todo el contenido que haya desplegado.